

Log de Cambios Versión 3.2.1.1



1. Se contempla la migración desde la versión **6.7.6.12e**
Consultar los pasos de migración y cambios de versión:
[Log de cambios Versión 6.7.6.12e](#)
2. A partir de esta versión la numeración cambia como se indica en:
[Nueva función de verificación de versión](#)

Después de actualizar los archivos de Software y los sitios, realizar las siguientes actualizaciones de base de datos con el SetupBox¹⁾.

1. Realizar primero la verificación de archivos [cfg](#)²⁾ y después la verificación de tablas:

E/S Base Datos
 ..Archivos de configuración\E/S Base Datos

Raíz: C:\Program Files (x86)\LeverIT\Discovery\Software\SrvFib\CFG\IO_BDFiles\ITHelpCentermdf.iod

Operaciones BD Cuadrícula de rellenc

Seleccionar todo/deseleccionar todo

Común CI ExtraTable

SetupBox Tabla adicional de servi

Datalink Línea base

Cmdb

Atis

DRobot

Demo

1 Crear Interno y ConfigSQL

Eliminar las diferencias.

2 Verificación interna

Tablas de caídas

TableType	TableName	Source_Exec	So
Simple	CPU	<input type="checkbox"/>	
Simple	ESTACION...	<input type="checkbox"/>	
Simple	IP	<input type="checkbox"/>	
Simple	EXTRADATA	<input type="checkbox"/>	
Simple	CMDBCIST...	<input type="checkbox"/>	
Simple	CMDBCIDE...	<input type="checkbox"/>	
Simple	CMDBCIMP...	<input type="checkbox"/>	
AutoInc	CMDBDBDA...	<input type="checkbox"/>	
AutoInc	CMDBDBKE...	<input type="checkbox"/>	
Simple	CMDBRELA...	<input type="checkbox"/>	

Tabla: CPU

Set	Ask	FieldName	Data...	Camp
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IDCPU	String	Edit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARCA_DE...	String	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MODELO_DE...	String	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SERIAL DE CPU	String	

```
-- Interno Service Prefix[SetupBox] BDD[mdf] --
YES      NEW_TABLE      TABLE:ITHCVERSION      FIELD:IDITHCVERSION
SQL:CREATE TABLE ITHCVERSION ([IDITHCVERSION]INTEGER, CONSTRAINT
IDITHCVERSION1 UNIQUE ([IDITHCVERSION]))
YES      NEW_COLUMN     TABLE:ITHCVERSION      FIELD:VERSIONCOMERCIAL
SQL:ALTER TABLE ITHCVERSION ADD [VERSIONCOMERCIAL]VARCHAR(100)
YES      NEW_COLUMN     TABLE:ITHCVERSION      FIELD:VERSIONCERTIFICATION
SQL:ALTER TABLE ITHCVERSION ADD
[VERSIONCERTIFICATION]VARCHAR(100)
YES      NEW_TABLE      TABLE:ITHCVERSIONBUILD
FIELD:IDITHCVERSIONBUILD      SQL:CREATE TABLE ITHCVERSIONBUILD
([IDITHCVERSIONBUILD]INTEGER)
YES      NEW_COLUMN     TABLE:ITHCVERSIONBUILD      FIELD:IDITHCVERSION
SQL:ALTER TABLE ITHCVERSIONBUILD ADD [IDITHCVERSION]INTEGER, CONSTRAINT
IDITHCVERSIONBUILD2 FOREIGN KEY ([IDITHCVERSION]) REFERENCES
ITHCVERSION([IDITHCVERSION])
YES      NEW_COLUMN     TABLE:ITHCVERSIONBUILD      FIELD:BUILDRELEASE
SQL:ALTER TABLE ITHCVERSIONBUILD ADD [BUILDRELEASE]BIT
YES      NEW_COLUMN     TABLE:ITHCVERSIONBUILD      FIELD:BUILDDATE
SQL:ALTER TABLE ITHCVERSIONBUILD ADD [BUILDDATE]DATETIME
YES      NEW_COLUMN     TABLE:ITHCVERSIONBUILD      FIELD:BUILDDETAIL
```

```
SQL: ALTER TABLE ITHCVERSIONBUILD ADD [BUILDDETAIL]TEXT
```



Desde la versión 3.2.1.1 a 3.2.1.2 no se generan nuevas tablas o campos de versión. Si la migración se realiza desde versiones anteriores pueden crearse otras tablas/campos.

Cambios de versión

Registro de versión en base de datos en las nuevas tablas

Nueva función para registro de número de versión.

VALOR	DESCRIPCIÓN
Nueva versión: 2019 Q3 3.2.1.1	Número de versión comercial: 2019 Q3 Se registra en el Campo ITHCVERSION.VERSIONCOMERCIAL: Año y Tercer trimestre Q3
Número de versión certificación: 3.2.1.1	Se registra en el Campo ITHCVERSION.VERSIONCERTIFICATION: 3.2 Campos ITHCVERSIONBUILD.IDITHCVERSION = 1 + ITHCVERSIONBUILD.BUILDRELEASE = 1 Si no hay un cambio requerido en base de datos no va a cambiar el valor del campo ITHCVERSIONBUILD.BUILDRELEASE

Nueva función de verificación de versión

En el SetupBox: **Módulos > Común > License Settings > Check Upgrade**

- Dar clic en **Check Upgrade**


Mejora de velocidad en ingreso a ITHC

Nueva variable en el archivo **Properties.js**:

VARIABLE	DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN
<pre>UsrCfg.Properties.CheckUserCasesFast = true;</pre>	Cuando está activa (true) habilita verificación rápida de los casos pendientes del usuario de forma que el ingreso a consola es más rápido y la navegación al ítem de menú Casos pendientes es más eficiente

Cambio de interfaz en SetupBox

Los botones Upgrade Creator y Upgrade Lifestatus Case MT pasan de **Módulos > Atis** a **Módulos > Común**



Correcciones de versión


- Mensaje trial en los gráficos de CMDDB (al dar clic sobre gráfico).
- Guarda el valor de campos de tipo BOOLEAN en formularios.
Corrige tamaño y visualización del tipo de campo en IE, Chrome y Firefox.
- Guarda el valor de campos de tipo LOOKUP OPTION en formularios.
- Corrige tamaño y visualización del tipo de campo en IE, Chrome y Firefox.
- Elimina opción DECIMAL del listado de tipo de datos al crear un campo para formularios.

Actualización de versión 3.2.1.2



De la versión 3.2.1.1 a la versión 3.2.1.2 se realizar los pasos básicos de verificación en el SetupBox. No se crean nuevas tablas/campos y el Build de versión continúa en 1.

- Mejora en la verificación de archivos CFG en el SetupBox.
- Nueva función para verificación de conexión con motor de base de datos.
En **Archivos de Configuración > Idioma \ BD**



1. Con el botón  se puede verificar el archivo UDL definido en la valor de registro *DL_UDLink*
2. Si existe algún problema con la conexión al verificar aparecerá un error de conexión, corregir los datos de conexión y verificar nuevamente.

1)

Modulo para administrar conexión con motor de base de datos

2)

Archivos propios de configuración del sistema

From:

<http://leverit.com/ithelpcenter/> - **IT Help Center**

Permanent link:

http://leverit.com/ithelpcenter/es:versiones:version_3.2.1.1

Last update: **2020/09/16 20:33**

